

Technique d'administration d'un traitement intramammaire chez les bovins laitiers



Réseau canadien de recherche
sur la mammite bovine
Canadian Bovine Mastitis
Research Network

Recommandations :

- 1- N'utilisez que des produits approuvés pour une administration intramammaire.
- 2- Assurez-vous que l'environnement est propre et que l'animal est mis sous contention, si nécessaire.
- 3- Préparez tout le matériel nécessaire : bain de trayon, gants, serviettes propres, tampons alcoolisés, tubes d'échantillonnage, tubes d'antibiotique.
- 4- Procédez avec précaution pour ne pas introduire d'agents pathogènes dans les trayons et pour ne pas endommager l'intérieur du canal du trayon.
- 5- Identifiez la vache traitée. Évitez toute contamination de la trayeuse ou du lait avec l'antibiotique.



1. Marquez d'abord l'animal et inscrivez le n° de la vache et le type de traitement dans un registre.



2. Portez des gants jetables ou au moins, désinfectez à fond vos mains avant de procéder.



3. Videz les quartiers complètement.




4. Effectuez un bain de trayon avec un désinfectant approuvé par Santé Canada. Laissez le produit en place durant 30 secondes, puis asséchez le trayon.

Technique d'administration d'un traitement intramammaire chez les bovins laitiers



5. Désinfectez l'extrémité de chaque trayon avec un tampon propre imbibé d'alcool. Répétez l'opération, si nécessaire, jusqu'à ce que le tampon soit propre.




6. Désinfectez les trayons selon l'ordre indiqué : le plus près de vous en dernier pour éviter de le contaminer avec le poignet ou la manche.



7. Lors d'un traitement en cours de lactation, prélevez d'abord un échantillon de lait avant la traite et le traitement au cas où une analyse serait requise.



8. Assurez-vous que la canule du tube ne touche à rien avant de l'introduire. Utilisez l'embout fourni avec une canule courte pour ne pas endommager la kératine du canal.



9. Traitez le trayon le plus près de vous en premier, puis les autres selon l'ordre indiqué.



10. Infusez lentement la préparation antibiotique dans le quartier. Assurez-vous de bien vider le tube et massez la base du quartier pour repousser la préparation antibiotique vers le haut.



11. Effectuez un bain de trayon sur toute la longueur.

Méthode de l'insertion partielle (3 mm)

L'insertion partielle d'une longue canule évite que celle-ci repousse la kératine, contaminée par des bactéries, de l'extrémité du trayon vers la citerne du pis. Elle évite aussi la dilatation du sphincter.

TRUC : Si la canule est longue, pincez-la avec les doigts à 3 mm sous l'extrémité avant de l'insérer.

